





GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Protezione di locale/rete

per il software CADPak su client e server di rete

per la Chiave Hardware Sentinel Hasp

Windows 8/7/Xp e Windows Server

Versione 1.00 - 23/04/2015, 1.10 - 09/06/2015, 1.11 - 26/11/2015







Sommario

1	GEN	ERALITÀ	3
2	INST	ALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3
	2.1	REPERIBILITÀ DEI FILE NECESSARI	. 3
_	2.2		.3
3	GEST	TIONE DEL SOFTWARE	3
	3.1	CHIAVE LOCALE E DI RETE	. 3
	3.2	CHIAVE DI RETE	. 4
	3.2.1	1 Configurazione	. 5
	3.2.2	2 Prodotti	. 5
	3.2.3	3 Configurazioni particolari	5
4	PRO	BLEMATICHE	5
	4.1	LA CHIAVE DI RETE NON VIENE VISUALIZZATA NELL'INTERFACCIA WEB	. 5







1 Generalità

Il presente documento descrive le procedure per l'installazione del software per la gestione delle licenze di CADPak basate sul dispositivo hardware Sentinel-HASP. Il documento è rivolto al tecnico che curerà l'installazione del software I&S e la configurazione della rete presso il cliente: si darà quindi per scontata una solida conoscenza del software qui trattato e della terminologia tecnica adottata.

Le presenti note di installazione si applicano a: **Software:** CADPak (dalla versione 19.x o successive **Server di rete:** Windows 8/7/XP, WindowsServer (dalla versione 2003) **Client:** WindowsXP, Windows 8/7

La configurazione del gestore delle licenze di rete può essere fatta sia su un server Windows XP/7/8 o Windows Server che su una postazione Windows XP Professional o Windows 8/7: unico requisito è che il PC resti sempre acceso per garantire la distribuzione delle licenze di rete, non è necessario che sia loggato un utente.

Il dispositivo Sentinel-HASP sostituisce a tutti gli effetti il precedente basato su soluzione Eutron in quanto non più disponibile sul mercato.

2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Per l'installazione e configurazione sarà necessario avere i diritti di amministratore sul PC su cui si vanno ad installare i driver.

<u>Nota</u>

Per la parte software non esiste differenza tra server di rete o non di rete. La differenza la fa il dispositivo hardware che se di rete, viene riconosciuto ed utilizzato come tale.

2.1 Reperibilità dei file necessari

I file necessari per l'installazione si trovano nella cartella

\Software\Sentinel-HASP\

presente sul CD-ROM/DVD della distribuzione del software I&S o è scaricabile dal sito I&S seguendo il link: Supporto – Download, selezionando Driver chiavi USB e selezionando Sentinel.

2.2 Installazione

Per effettuare l'installazione portarsi nella cartella del disco fisso in cui sono presenti i file relativi alla chiave hardware ed eseguire il file *HASPInstall.bat* che eseguirà una installazione silent dei driver e del software della chiave hardware.

3 Gestione del software

3.1 Chiave locale e di rete

Il dispositivo hardware Sentinel-Hasp è gestito da un software in modalità WEB che è disponibile una volta eseguita l'installazione dei driver.

Il programma di gestione è richiamabile all'indirizzo:

http://localhost:1947/_int_/devices.html

e presenta tutti i dispositivi (locali e di rete) che sono connessi al PC od ad un PC con funzioni di server di rete. La figura che segue mostra l'interfaccia del software web per una chiave locale:

Δ	Autodesk
Λ	Authorized Training Center Autodesk
	Authorized Developer



ilable on LT CAETAN



SafeNet

Sentinel HASP Admin Control Center **Sentinel** HASP

Administration									
Options	#	Location	Vendor	HASP Key ID	Кеу Туре		Version	Sessions	Actions
HASD Kova	1	Local	103358	1643893404	HASP HL Pro		3.25	-	Features Sessions Blink on
Products						1			
Features									
Sessions									
Lindata (Athenti									
Update/Attach									
Access Log									
Configuration									
Diagnostics									
Help									
About									
More Languages									
									Help To

Software per la gestione della chiave Sentinel-HASP non di rete

3.2 Chiave di rete

La figura che segue mostra l'interfaccia del software web per una chiave di rete.

						Sentinel	HASP Admin Control Co Sentinel HA	enter SP [™]
		HASE	^o Keys availa	able on GAETAI	NO2010			
Administration Options HASP Keys Products Features Sessions Update/Attach Access Log Configuration Diagnostics Help About	# Location 1 LT_GAETANO4	Vendor 103358	HASP Key ID 1008863252	Key Type HASP HL Net 50	Version 3.25	Sessions -	Actions Browse Net Features	3
							H	<u>elp Top</u>

Software per la gestione della chiave Sentinel-HASP di rete







3.2.1 Configurazione

La chiave di rete ha la necessità di avere una configurazione aggiuntiva per permetterne il corretto utilizzo sulla rete. È necessario attivare, sul server, nel menu *Configuration - Basic Settings* l'opzione *Allow remote access to ACC*.

3.2.2 Prodotti

Le chiavi Sentinel HASP possono essere programmate per la gestione di features/prodotti (moduli). Nel caso del software CAD di I&S questo è fatto a mezzo del file CADPak.pwd e quindi è corretto che non siano visualizzati features/prodotti nell'apposito menu dell'interfaccia WEB di gestione della chiave HASP.

3.2.3 Configurazioni particolari

All'interno del menu *Configuration/Configurazione* è possibile apportare delle modifiche alla configurazione come per esempio avere traccia (a mezzo di un file di log) degli utilizzi delle chiavi da parte del software. Per maggiori indicazioni su questa possibilità si consulti il manuale online integrato o si contatti I&S.

4 **Problematiche**

4.1 La chiave di rete non viene visualizzata nell'interfaccia WEB

Se, dopo aver installato i driver ed essersi accertati a mezzo interfaccia WEB che la chiave è vista correttamente dalla macchina (server) a cui la stessa è collegata, la chiave non è vista da uno o più client è possibile che il client appartenga ad una diversa sottorete o che non riesca ad arrivare alla chiave. In questo caso è necessario indicare al software l'indirizzo IP (o il nome della macchina) della macchina che

In questo caso è necessario indicare al software l'indirizzo IP (o il nome della macchina) della macchina che funge da server.

Per fare ciò portarsi nell'interfaccia WEB sul client nella sezione *Configurazione* e selezionare il tab Accesso ai License Manager remoti ed indicare l'indirizzo IP nella sezione Specifica i Parametri di ricerca.





DNV-GL



Sentinel HASP Admin Control Center Sentinel HASP^{*}

HASP	di base Utenti	Accesso ai License Manager remoti	Accesso dai client remoti	Licenze rimovibili
i ristiche ni	Consenti l'accesso Licenze remote	alle 🔽 Potrebbe veri che le modifio	ficarsi un ritardo di alcuni che abbiano effetto.	minuti, prima
/Allega	Ricerca broadcast Licenze remote	per le 🔽		
ccesso	Ricerca aggressiva Licenze remote	per le		
oni su	ricerca	10.1.3.172		
		Inoltra Annulla	Imposta predefiniti	

Indicazione da Client dell'indirizzo IP del server a cui è collegata la chiave

Dopo aver indicato l'indirizzo IP del server, nella sezione Chiavi HASP dovrebbe essere visualizzata la voce relativa alla *Chiave Hasp* di rete. In funzione della complessità della rete è possibile che ciò avvenga in un periodo che può raggiungere anche qualche decina di secondi (eseguire F5 per aggiornare la pagina del browser).